

動的ページをご利用になる前に

以下は、動的ページを利用する上で、必ず行わなければならない設定になります。
Canonet 環境のみサポートしており、その他のホスティングサービスでは動作しません。

1. ホスティングサーバでの設定

Canonet マイデスクにログインし、動的ページを利用する準備を行います。

URL : <https://mydesk.canonet.ne.jp/mydesk/>

マイデスクへようこそ!

ログイン

メールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてください。

メールアドレス
例: ichiro@example.co.jp

パスワード
*パスワードがわからない場合は管理者までお問い合わせください。

ログイン

ご注意

- ・初めてCanonetをご利用になる際は「Canonetホスティングサービスご利用のご案内」(書)に記載されている初期管理者でログインしてください。
メールアドレス:「初期管理者ID」
パスワード:「初期管理者パスワード」
- ・Canonetをご利用になるには、管理者によってメールアドレスなどの情報を登録してもらう必要があります。

Canonet マイデスクログイン画面(2013年12月現在)

◆データベースの作成

@dream の物件データを入れるデータベースを作成します。

メニューから「データベース管理」を選択してください。

マイデスク Canonet My DESK

ユーザー名: 初期管理者さん

Canonet HPA | マイデスクとは | お問い合わせ | ログアウト

Canonetマイデスク


メール
ユーザとメールの管理
WebMail
メールンタリスト

Web
ホームページ管理
FTP管理
データベース管理
インスタントホームページ
インスタントWebショップ
ファイル共有
アクセス分析
サービス情報
お客様情報
マニュアル

「Canonetマイデスク」は、Canonetをご利用いただく上で必要となる各種設定や機能を利用するための総合ページです。
左のメニューより、設定したい項目を選択してください。
詳しい使い方については、各画面の右上にある「ヘルプ」を参照してください。


Canonet マイデスク①(2013年12月現在)

表示されたデータベース管理から「データベース設定」をクリックしてください。



Canonet マイデスク②(2013年12月現在)


表示されたデータベース設定で「新規登録」ボタンをクリックしてください。



Canonet マイデスク③(2013年12月現在)

表示されたデータベース新規登録で「データベース名」に「dreamb」と入力し「登録する」ボタンをクリックしてください。

再度「新規登録」ボタンをクリックし、「データベース名」に「dreamac」と入力し「登録する」ボタンをクリックしてください。



Canonet マイデスク④(2013年12月現在)

下図のようにデータベースが作成されていることを確認してください。

ユーザー名：初期管理者さん

データベース設定

新たにデータベースを登録する場合は、[新規登録]をクリックしてください。

データベース設定数：3 (最大登録設定数：10)

選択	データベース名	データベースアカウント	バージョン	文字コード
<input type="checkbox"/>	mysql5		MySQL5	UTF-8
<input type="checkbox"/>	dreamac_c		MySQL5	UTF-8
<input type="checkbox"/>	dreamb_c		MySQL5	UTF-8


* 文字コードは変更できません。

新規登録 削除

Canonet マイデスク⑤ (2013 年 12 月現在)

2. アップロード画面でのサーバ設定


@dream を起動し、動的HPアップロード画面で「サーバ設定」ボタンをクリックして「アップロードサーバ設定」画面を表示します。



動的ページアップロード画面

ここでは、動的ページアップロード先へのFTP接続設定とデータベースへの接続設定、SSL利用設定を行います。静的ページディレクトリを指定することで、@dream からアップロードしている既存のホームページ環境にある物件画像を流用することができます。

また、「Canonet マイデスク」リンクをクリックするとWebブラウザでCanonet マイデスクを表示します。



アップロードサーバ設定画面

◆ F T P 接続設定

アップロード先への F T P 接続設定です。

Canonet ホスティングサービスの設定資料に記載されている「アップロード先サーバ名」「F T P 用 I D」「F T P 用パスワード」を設定してください。

アップロードが途中で失敗してしまう場合は、タイムアウトの値を増やしてください。

◆ M y S Q L 接続設定

動的ページがデータベースを参照する時に使用する接続設定です。

Canonet ホスティングサービスの設定資料に記載されている「phpMyAdmin のログイン情報」欄の「ユーザ名」「パスワード」「サーバの選択」を設定してください。

◆ S S L 接続設定

「共有 S S L」を利用するか、「独自ドメイン専用の S S L」を選択します。

S S L 接続で表示するページは、アカウント作成やログイン、パスワード変更といった、ユーザ情報が含まれるページです。

動的ページでは、該当するページへのリンクアドレスが、自動的に「https」プロトコルでの S S L 接続になります。

「共有 S S L を利用する」場合は、Canonet が提供する共有 S S L 接続でページを表示するため、

<https://fc.canonet.ne.jp/ドメイン名/.....>

のように URL に「fc.canonet.ne.jp」が必要になります。

「独自ドメイン専用の S S L 接続が可能」な場合は、

<https://ドメイン名/.....>

のように URL に「fc.canonet.ne.jp」が必要なくなります。

ご利用中のサービス体系に合わせて設定してください。

◆ 静的ページディレクトリ指定

@dream から静的ページをアップロードしている場合は、既にアップロードされている物件画像を動的ページに流用して表示することができます。静的ページの設置してあるディレクトリを htdocs 直下から、先頭に「/(スラッシュ)」を付けて指定してください。

例) htdocs 直下に「baibai」ディレクトリがある場合

「/baibai」

画像を流用することで W e b サーバ容量を節約できますが、会員物件や会員画像に制限をかけている (I D やパスワードなど) 場合は、動的ページから参照した場合も同様に制限がかかります。

動的ページ自体でアカウント制限をかけているため、二重の制限がかかってしまいます。

この場合は、静的ページの画像を流用せず、動的ページ用の画像として別の場所を指定してアップロードしてください。

例) htdocs 直下に「b_dyn_img」というディレクトリで画像をアップロードしたい場合

「/b_dyn_img」

※静的ページのディレクトリパスは、環境設定の参照 URL のドメイン名以降を参照してください。

「http://ドメイン名/baibai/」

末尾の「/(スラッシュ)」は除外してください。