
Windows Vista 及び Windows 7、 Windows 8 における注意事項


1. インストール方法

@dream-Light のインストールは管理者として実行してください。

「コンピュータ」からインストール CD を開きます。




インストール CD 内の「setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」を選択します。




Windows8 の場合

オペレーションシステムが Windows8 の場合はスタート画面から「すべてのアプリ」を選択してください。

※スタート画面は、キーボードの **Windows** キーを押下すると表示されます。



アプリ画面が表示されますので「コンピューター」を選択し、インストール CD を開きます。次に、P1 の Windows Vista、Windows7 の手順と同様に、インストール CD 内の「setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」を選択します。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行(C)」を選択します。
以降は、画面の指示通りにインストールを行ってください。



2. 初期設定

@dream をインストールしたフォルダをシステムで使用できるようにします。

• @dream-Light の場合

メイン PC の「コンピュータ」から以下のフォルダを探します。


C:\Program Files\RingAndLink

64bitOS の場合 : C:\Program Files (x86) \RingAndLink

※「RingAndLink」フォルダは@dream-Light がインストールされるデフォルトの親フォルダです。

「RingAndLink」フォルダを右クリックし、「プロパティ(R)」を選択します。

「セキュリティ」タブを選択します。




以下を確認します。

- 「グループ名またはユーザー名(G):」に「Everyone」が存在するか？
- 「Everyone」が存在する場合、「Everyone のアクセス許可(P):」の「フルコントロール」の「許可」にチェックが付いているか？

上記条件が当てはまる場合は、P9「3. 共有設定」へ進んでください。

当てはまらない場合は以降の設定を行ってください。


「編集(E)...」 ボタンをクリックします。




「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら「続行(C)」をクリックします。




「追加(D)...」 ボタンをクリックします。




「詳細設定(A)...」 ボタンをクリックします。




「今すぐ検索(N)」 ボタンをクリックします。




「検索結果(U)」の中から「Everyone」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



「選択するオブジェクト名を入力してください(例)(E):」に「Everyone」が登録されていることが確認できたら「OK」ボタンをクリックします。



「グループ名またはユーザー名(G):」で「Everyone」が選択された状態で、「Everyone のアクセス許可(P)」の「フル コントロール」の「許可」にチェックをつけ、「OK」ボタンをクリックします。



3. 共有設定


※複数台でご利用の場合には以下の内容をご参照ください。

以下、@dream-Light 売買版を例に説明します。

メイン PC の「コンピュータ」から @dream-Light をインストールしたフォルダを探します。

「B」フォルダを右クリックし、「共有(H)...」を選択します。


「詳細な共有(A)...」 ボタンをクリックします。




「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら「続行(C)」をクリックします。



「このフォルダを共有する(S)」にチェックを付けます。
チェックを付けると「アクセス許可(P)」ボタンが押せるようになりますので、「アクセス許可(P)」ボタンをクリックします。



「グループ名またはユーザー名(G):」で「Everyone」が選択された状態で、「Everyone のアクセス許可(P)」の「フル コントロール」の「許可」にチェックをつけ、「OK」ボタンをクリックします。



以降、表示されている全ての画面で「OK」ボタンをクリックします。
そうすると、フォルダアイコンが以下のようなアイコンに変更されます。




Windows Vista の場合



Windows 7 の場合

Windows 8 の場合は、共有設定後にフォルダを開き、画面下部を確認すると「共有」が表示されています。




31 個の項目 状況: 共有

以上で、共有設定が完了しますので、サブ PC から接続し、ショートカットを作成するなどしてご利用ください。

Q&A

Q 1. ルームドロー 3 を起動する度に以下の画面が表示される。



A 1. ルームドロー 3 が Windows Vista 及び Windows 7、Windows 8 に完全に対応していないバージョンで表示されます。アップデートをすることで解消されます。詳しくはリングアンドリンク株式会社までお問い合わせください。

Q 2. エクスプローラで @dream-Light から登録した画像などが見つけられなくなった。


A 2. 「2. 初期設定」を行っていない場合に起こりえます。

Windows XP 以前の Windows では通常、「C:\Program Files\RingAndLink\@dreamlight\」以下の「Html」、「Jpeg」フォルダに保存されましたが、Windows Vista から仕様変更され、「C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\RingAndLink\@dreamlight\」以下の「Html」、「Jpeg」フォルダに保存されます。
※64bitOS の場合は、C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\RingAndLink\@dreamlight\ 以下の「Html」、「Jpeg」フォルダに保存されます。


Q 3. スタートメニューに「ファイル名を指定して実行」がありません。

A 3. 規定の設定では「ファイル名を指定して実行」が表示されません。表示させるには以下の設定が必要です。

「スタート」ボタンを右クリックし、「プロパティ(R)」を選択します。




「カスタマイズ(C)...」ボタンをクリックします。



「[ファイル名を指定して実行]コマンド」にチェックを付けます。

「OK」ボタンをクリックします。




以降、表示されている全ての画面で「OK」ボタンをクリックします。

A 3. Windows8 の場合

オペレーションシステムが Windows8 の場合は、スタート画面から「すべてのアプリ」を選択してください。

※スタート画面は、キーボードの **Windows** キーを押下すると表示されます。



アプリ画面に「ファイル名を指定して実行」があります。

